

ВНИМАНИЕ: Начиная с 2010 года, новые версии (версии 2.x) программного средства Независимый аттестационно-методический центр (далее НАМЦ) работают только с использованием специального электронного ключа защиты, который выдается организациям, заключившим договор на абонентское обслуживание программы НАМЦ/УЦ. Подробная информация о договоре на сопровождение НАМЦ размещена на нашем интернет форуме (forum.safety.ru).

В то же время полнофункциональная версия НАМЦ (версия 1.3.2) от 17.12.2007 г, которая содержит необходимый набор базовых функций по учету аттестованных лиц всех категорий и обмену электронными выборками, остается бесплатной*.

Новая версия программы дополнительно к базовым функциям включает большое количество дополнительных функций, в том числе по учету, оформлению новых видов аттестаций, обмену данными, включая данные о специалистах по экологической безопасности, взаимодействию с модулем тестирования, а также увеличению скорости работы и повышению сохранности данных. В новой версии появилось более десяти дополнительных отчетов. Встроенные средства администрирования предоставляют широкие возможности по настройке внешнего вида программы и самостоятельному расширению ее функционала.

Если Вы работаете со старой версией программы НАМЦ и намерены начать работать с новой версией НАМЦ рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Сохранить файл с БД НАМЦ версии 1.3.2. (basenamc.mdf), в отдельный каталог. Путь к этому файлу можно увидеть из программы НАМЦ, выбрав пункт меню Настройки → Соединение с БД в программе НАМЦ (рисунки 1). Копировать файл БД следует при закрытой программе НАМЦ.




Рисунок 1

2. Деинсталлировать программу НАМЦ средствами Windows (Пуск→Панель управления→Установка и удаление программ) (рисунок 2).







Рисунок 2

3. Установить драйвер электронного ключа защиты.

Для этого, **НЕ ВСТАВЛЯЯ** в USB порт компьютера электронный ключ защиты, с прилагаемого компакт-диска следует запустить файл Setup_NetKey.exe и в появившемся окне нажать кнопку «установить».

После завершения установки драйвера следует вставить ключ защиты  в любой USB порт компьютера. В результате в правом нижнем углу экрана должно появиться сообщение:



4. Установить Новую версию программы НАМЦ, запустив с компакт-диска файл Setup_NAMC.exe.

5. Отработать скрипты (перечень скриптов, требующих отработки высветится в диалоговом окне при запуске программы (рисунок 3). При переходе с версии 1.3.2 число необходимых для отработки скриптов может быть более 20.




Рисунок 3

Для выполнения скриптов следует перейти в административный режим управления программой*, далее зайти в меню Сервис → Обновления, настройка. В появившемся окне на левой панели высветятся номера скриптов, требующие отработки. По нажатию на кнопку выполнить скрипт, следует указать папку, в которой размещаются скрипты (по умолчанию C:\Program Files\STC\NAMC\Скрипты). Программа позволяет выбрать для отработки сразу несколько скриптов (левым кликом мыши при нажатой кнопке Ctrl) (рисунок 4).




Рисунок 4

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

После отработки скриптов с текущей БД можно будет работать только в последней версии программы.

Для действующих абонентов актуализация срока действия электронного ключа защиты происходит автоматически через интернет соединение.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ (495) 620-47-52*149

* Для активации административного режима управления необходимо в главном окне программы навести курсор

мыши левее пиктограммы «Вызов карточки» , затем одновременно нажав и не отпуская левую клавишу Ctrl на клавиатуре нажать правую кнопку мыши. Индикатором включения административного режима будет служить зеленая

точка, которая появится рядом с пиктограммой «Вызов карточки» .